

MicroSoft Edge IEモード設定

- 目次 -

1. IEモードの設定方法(ローカルサイトリスト : LSL) → P2
2. IEモードの設定方法(エンタープライズモードサイトリスト : EMSL) → P3
3. 互換モードの確認方法 → P4

IEモードの設定方法(ローカルサイトリスト : LSL)

アプリケーションを以下の手順でIEモードに設定してください。

1 Microsoft Edge画面右上の...をクリックします。

2 “設定”をクリックするとEdge設定画面が表示されます。

3 “既定のブラウザー”をクリックすると右フレームに規定のブラウザー画面が表示されます。

4 “Internet Explorerモード(IEモード)でサイトの再読み込みを許可”を“許可”に変更します。

5 “Internet Explorerモードページ”の“追加”をクリックします。

6 下記URLを入力して“追加”をクリックして設定します。
URL : <https://www21.aisin-aw.co.jp/>

7 入力したURLが表示されていることを確認します。

8 “再起動”をクリックしてEdgeを再起動します。

8 本設定を実施後、[互換モードの確認方法](P.4)を実施します。

ページ	追加日	有効期限
https://www21.aisin-aw.co.jp/	2022/6/29	2022/7/29

IEモードの設定方法(エンタープライズモードサイトリスト：EMSL)

各社様の企業ポリシーで一元管理する場合、下記設定情報を参考に設定してください。
企業ポリシーにつきましては、各社様のIT管理部門にご相談ください。
※EdgeやIEモードの詳細についてはMicrosoft社のWebサイトを参照ください。

本設定を実施後、[互換モードの確認方法](P.4)を実施してください。


<設定情報>

・XML

```
<site url="www21.aisin-aw.co.jp">  
  <compat-mode>Default</compat-mode>  
  <open-in allow-redirect="true">IE11</open-in>  
</site>
```

互換モードの確認方法

EdgeでAEGISにアクセスして以下の手順で互換モードを確認してください。



互換モードのバージョンを確認します。
IE7：弊社システムで保証しているバージョンのため、問題ありません。
IE7以外：各社様のIT管理部門に相談のうえIE7への設定変更をお願いします。
※動作保証外の端末ではログインできない可能性があります。
動作保証されている別の端末からログインをお願いします。